

Magnescale

ディスプレイユニット

LT80-NE

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
ご使用に際しては、この取扱説明書どおりお使いください。
お読みになった後は、後日お役に立つこともございますので、必ず保管してください。
本マニュアルはソフトウェア Ver 1.06.00 に対応しています。
ソフトウェア Ver 1.05.00 からの追加機能のみ記載していますので、
ソフトウェア Ver 1.02.00/1.04.00/1.05.00 の操作マニュアルとあわせてご確認ください。

操作マニュアル

・ V1.06.00 追加機能

LT80-NE のソフトウェアバージョン V1.06.00 は V1.05.00 に対し、以下の機能が追加、変更されています。

1. プロテクト機能 P.2

- ・指定した操作ボタンを操作無効にする機能で、誤操作の防止等をおこなうことができます。また、設定メニューにパスワードを設定し、パスワードを入力しないと設定が変更できない保護を付与することができます。

2. 言語設定の追加 P.5

- ・言語設定にイタリア語、スペイン語、フランス語を追加しました。

3. システムポートコマンドの追加 P.5

- ・LAN ポートを使用して PC から本体の設定や操作、データの取得をおこなうためのコマンドを追加しました。
詳細につきましては別冊の LT80-NE システムポートコマンドリファレンスマニュアルをご参照ください。

1. プロテクト機能

測定画面内の操作ボタンを操作無効にすることができます。
また、測定メニューとシステム設定メニューのメニュー全体またはメニュー内の個別メニューにパスワードを設定することができます。
設定はメインメニュー内のプロテクトメニューでおこないます。

- 測定画面内の無効化設定ができる操作ボタン



- パスワードを設定できるメニュー



・プロテクト設定

以下の手順でプロテクトの設定をおこないます。
 メインメニュー→プロテクト→保護設定




保護設定をタッチするとパスコード用の 10 キーが表示されますのでパスコードを入力してください。
 出荷時のパスコードは「1234」です。
 パスコード設定（次頁参照）でパスコードを変更した場合は、そのパスコードを入力してください。
 パスコード入力→保護設定項目一覧



パスコード用 10 キー

保護設定項目一覧



測定メニュー、システム設定の全体または個別に
 パスコード有効/無効を設定

測定画面内の操作ボタン無効化設定
 操作ボタンの文字色が白色になり
 操作できなくなります（キーロック）

部をタッチして設定します。

: パスコード設定なし
 : パスコード設定あり

: 測定画面の操作ボタンロックなし
 : 測定画面の操作ボタンロックあり

・パスコードの設定と変更


以下の手順でパスコードの設定や変更をおこないます。
メインメニュー→プロテクト→パスコード設定 (パスコードクリア)



パスコードを任意に設定することができます。
また、パスコードを忘れてしまった場合はパスコードをクリアし、新しいパスコードを再設定することができます。


・パスコードの設定

以下の手順でパスコードの設定をおこないます。
パスコード設定→現在のパスコード入力→新パスコード入力→新パスコード再入力
※出荷時のパスコードは「1234」です。
※パスコードは4～6桁の数字が有効です。



・パスコードクリア

パスコードを忘れてしまった場合、パスコードを出荷時に戻すことができます。
パスコードクリア→マスターパスコード入力
※マスターパスコードは「123456」です。
(マスターパスコードはパスコードをクリアするコードで変更はできません)
※出荷時のパスコードは「1234」です。



2. 言語設定の追加

言語設定にイタリア語、スペイン語、フランス語を追加しました。
メッセージに従い変更操作をおこなってください。


※変更後はリスタートまたは電源再投入が必要です。



3. システムポートコマンドの追加

本バージョンより本体の LAN ポートを使用して本体の設定や操作、データの取得をおこなうための専用コマンドを追加しました。

詳細につきましては別冊の LT80-NE システムポートコマンドリファレンスマニュアルまたは弊社営業担当までお問合せください。



このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。したがって、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容（操作、保守など）と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Magnescale Co., Ltd. and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual. Magnescale Co., Ltd. expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Magnescale Co., Ltd.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Magnescale Co., Ltd. et sont destinées exclusivement à l'usage des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel.

Magnescale Co., Ltd. interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Magnescale Co., Ltd.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind Eigentum von Magnescale Co., Ltd. und sind ausschließlich für den Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt.

Magnescale Co., Ltd. untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Magnescale Co., Ltd.

日本からの輸出時における注意

本製品(および技術)は輸出令別表第1の16の項(外為令別表16の項)に該当します。キャッチオール規制による経済産業省の許可要否につきましては、輸出者様にてご確認ください。

For foreign customers

Note: This product (or technology) may be restricted by the government in your country. Please make sure that end-use, end user and country of destination of this product do not violate your local government regulation.

株式会社マグネスケール

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川45